

6.1 सलवार निर्माण

मार्कर के अनुसार पैटर्न ट्रेस करें और चित्र 6.1.1 के अनुसार सभी टुकड़ों को काटें।



चरण 1:

कली या साइड पैनल के मध्य अगले भाग को **सलें**। मध्य अगले भाग में केसिंग को तैयार करने के लिए 2 इंच छोड़े। खुले भाग को तैयार करें और फिर बाएं मध्य पैनल को बाईं कली से जोड़े और दाएं मध्य पैनल को दाईं कली **से जोड़े**।

इस प्रक्रिया को दोहराएं ताकि साइड टांका पैनल को पिछले पैनल के साथ जोड़ें और चित्र 6.1.2क, 6.1.2 ख, 6.1.2ग, 6.1.2 घ, 6.1.2 ड. और 6.1.2 च में दर्शाए गए अनुसार मध्य अगले और मध्य पिछले भाग को फ्रेंच टांके के साथ जोड़ें।



चित्र 6.1.2



चित्र 6.1.2क



चित्र 6.1.2ख



चित्र 6.1.2ग



चित्र 6.1.2घ



चित्र 6.1.2ड.



चित्र 6.1.2च

इसी प्रकार दूसरी लात को जोड़े। चित्र 6.1.3 में दर्शाए गए अनुसार इनसीम को बंद कर दें और सिलें।



चित्र 6.1.3

चरण 2: अब किनारे के लिए दो पट्टे लें, जिनकी दाईं ओर एक-दूसरे के इस प्रकार सामने हो कि चारों ओर की टांका दूरी एक जैसी है। टॉप को **सलें**

चित्र 6.1.4 के अनुसार किनारा पट्टे के निचले भाग और साइड तैयार करें।



चित्र 6.1.4

चरण 3: मध्य-पिछले भाग पर कमर पैनल को फ्रेंच टांके से जोड़ें।

चरण 4: अब मध्य-अगले भाग को फ्रेंच टांके के साथ बंद करें और **सलें** और चित्र 6.1.5 और चित्र 6.1.5क में दिए गए अनुसार ड्रास्ट्रिंग खुले भाग के लिए केसिंग छोड़ें।



चित्र 6.1.5

चित्र 6.1.5क

1/8 इंच का चीरा बनाएं और चित्र 6.1.5ख के अनुसार खोल को खोलें।



चित्र 6.1.5 ख

खोल के अनिर्मित कोने को मोड़े और चित्र 6.1.5ग और चित्र 6.1.5घ में दिखाए गए अनुसार कोना सिलें।




चित्र 6.1.5ग



चित्र 6.1.5घ

चरण 5: अब डेढ़ इंच की दूरी पर कमर रेखा को मोड़ें और चित्र 6.1.6 में दर्शाए गए अनुसार कमरबंध को तैयार करें।



चित्र 6.1.6

चरण 6: इसके बाद चाकू चुनटें बनाएं। अतिरिक्त वस्त्र को तैयार करें और चित्र 6.1.7, चित्र 6.1.7क, चित्र 6.1.7ख और चित्र 6.1.7ग में दर्शाए गए अनुसार इन्हें कमर पैनल से जोड़ें।



चित्र 6.1.7



चित्र 6.1.7क



चित्र 6.1.7ख



चित्र 6.1.7ग



चित्र 6.1.8 (पूर्ण सलवार)

6.2 कमीज / कुरती का निर्माण


अगले और पिछले पैनों को मोड़ पर ट्रेस करें और चित्र 6.2.1, चित्र 6.2.1क और चित्र 6.2.1ख में दर्शाए गए अनुसार सभी टुकड़ों को काटें।



चित्र 6.2.1



चित्र 6.2.1क



चित्र 6.2.1ख

चरण 1: अध्याय 5 में वर्णित और चित्र 6.2.2 में दर्शाए गए अनुसार सभी डार्टों को बंद करें।




चित्र 6.2.2

चरण 2: पिछले कंधे पर की अधिक आसानी क्षेत्र को झूठी चुनट द्वारा कम करें और चित्र 6.2.3 में दर्शाए गए अनुसार कंधे जोड़ें।



चित्र 6.2.3

चरण 3: चित्र 6.2.4 में दर्शाए गए अनुसार साइड टांके को बंद करें।



चित्र 6.2.4


चरण 4: अध्याय 5 में यथावर्णित अनुसार तिरछी पट्टी के साथ गला रेखा और बांहछेद को तैयार करें और यह चित्र 6.2.5, चित्र 6.2.5 क, चित्र 6.2.5 ख, चित्र 6.2.5 ग, चित्र 6.2.5घ, चित्र 6.2.5 ङ. में दर्शाया गया है।



चित्र 6.2.5



चित्र 6.2.5क



चित्र 6.2.5ख



चित्र 6.2.5ग



चित्र 6.2.5घ



चित्र 6.2.5ड.

चरण 5: $1\frac{1}{4}$ इंच पर दो बार मोड़ कर किनारे और साइड चीरे को तैयार करें और चित्र चित्र 6.2.6, चित्र 6.2.6क, चित्र 6.2.6ख, चित्र 6.2.6ग और चित्र 6.2.6 घ में दर्शाए गए अनुसार कोने पर सिलाई करें ।



चित्र 6.2.6



चित्र 6.2.6क



चित्र 6.2.6ख

चित्र 6.2.6ग



चित्र 6.2.6घ



चित्र 6.2.7 (अगला)



चित्र 6.2.7(पिछला)

(सिली हुई कमीज / कुर्ती)

कार्यकलाप

विभिन्न प्रकार की सलवार एवं कमीजों के चित्र एकत्रित करें और उन डिजाइनों की पहचान करें, जिन्हें आप सिल सकते हैं।

खाली स्थानों को भरें

1. सलवारों का कमर पैन्ल..... टांके के साथ पर जुड़ा होता है।
2. पिछले कंधे पर आसानी कंधा टांके पर चुनट द्वारा है।
3. सलवारों की ओर को कहा जाता है।
4. सलवार के निचले भाग के या चुनटों के साथ तैयार किया जाता है।
5. सलवार को की मदद से में प्रवेश किया जाता है।